


DIE FARBE / LA COULEUR / IL COLORE

Das Mischen von Farben

Beim Färben dringen die Farben in die Fasern ein. Deshalb ist vor dem Färben zu beachten, dass die Originalfarbe Ihrer Textilien und die Textilarbe sich mischen. Mit der flüssigen Textilarbe haben Sie die Möglichkeit, die Farben zu mischen, um einen spezifischen Farbton zu erhalten. Die Endfarben können variieren. Sie sind abhängig von den Fasern, dem Gewicht sowie dem Grundton der zu färbenden Textilien.

Einige Beispiele:



Je nach Faserart, Originalfarbton und Gewicht der zu färbenden Textilien kann der Farbton dunkler oder heller ausfallen. Selon la nature, la couleur initiale du tissu et le poids du linge à teindre, la couleur peut être plus soutenue ou plus claire. Sulla base del colore iniziale e del peso del tessuto da tingere, il risultato della tonalità può essere più chiaro o più scuro.

Addition des couleurs

La teinture est un processus qui permet aux colorants de pénétrer dans les fibres. Il faut donc, avant de teindre, tenir compte de la couleur initiale de votre linge, car les couleurs s'additionnent entre elles (couleur d'origine du textile + couleur de la teinture). Avec les colorants textiles liquides, vous avez la possibilité de mélanger les couleurs pour obtenir une couleur spécifique. Elles dépendent des fibres, des teintes initiales et du poids du linge à teindre.

Quelques exemples:

Sovrapposizione dei colori

La tintura è un processo che permette ai coloranti di penetrare all'interno delle fibre. Quindi, prima di tingere, dobbiamo considerare il colore iniziale dei tessuti.

Il colore ottenuto dipende dal colore iniziale del vostro tessuto + il colore della tintura. Con i coloranti liquidi per tessuti, hai la possibilità di mescolare i colori per ottenere un colore specifico. Dipendono dal tipo di fibra, dal peso e dalla quantità di biancheria da tingere.

Alcuni esempi:

BEACHTEN SIE BITTE AUFMERKSAM unsere RATSCHLÄGE

Waschichte Textilfarbe, das Beste zum **Färben und Auffrischen** in der Waschmaschine bei 40°C, bis zu 2 kg Baumwolle, Leinen, Jute, Viskose, Seide oder Baumwollmischgewebe.

Die Abstufung des Farbtons hängt vom Trockengewicht der Textilien, Art der Fasern, Maschinentyp und von der Wasserhärte ab. Der Farbton kann leicht heller oder dunkler ausfallen als in der Farbkarte angegeben ist.

LASSEN SICH FÄRBen

Textilien aus Baumwolle, Leinen, Viskose, Seide und Jute lassen sich problemlos färben sowie Mischgewebe, wenn der Anteil an Baumwolle, Leinen, Viskose, Seide oder Jute mehr als 50% beträgt. Die erreichte Färbung wird aber auf jeden Fall heller als die Farbe, die auf der Farbkarte angegeben ist.

Andere Fasern wie Wolle und Polyamid (Nylon®) können ausschliesslich mit IDEAL für Wolle eingefärbt werden.

LASSEN SICH NICHT FÄRBen

Textilien aus 100% Polyester, 100% Acryl, 100% Acetat und Chlorofasern, Textilien mit dem Pflegesymbol , imprägnierte oder mit "Scotchgard" behandelte Gewebe, wattierte Kleidungsstücke, Kleidungsstücke aus Gore-Tex oder Mikrofasern. Nahtfäden aus Polyester oder Polyamid behalten ihren ursprünglichen Farbton.

EinIGE TIPPS VOR DEM FÄRBen

- Um die Anzahl der Packungen zu bestimmen ist es wichtig, das trockene Färbegut zu wiegen (je mehr Färbegut es gibt, desto heller ist das Ergebnis).
- Eine perfekte Färbung erhält man, wenn die Textilien sauber und ohne Appretur sind. Der Originalfarbton muss gleichmässig sein.
- Neue Kleidungsstücke müssen vorher zwei- bis dreimal gewaschen werden, um die ganze Appretur zu entfernen.
- Verfleckte Textilien vorher reinigen. Die Textilfarbe ist keine Deckfarbe. Manche Flecken können jedoch mit einem dunkleren Farbton überfärbt werden.

- Für die Färbung müssen 40°C eingehalten werden. Der Farbton wird unter Beachtung des Gewichts der zu färbenden Textilien ausgewählt.
- Nicht mehr als 2 kg Trockengewicht in der Maschine einfärben.
- Die ursprüngliche Farbe des Stoffes beeinflusst das Färberegebnis. Zum Beispiel: ein gelber Stoff blau gefärbt wird grün. Je nach Faserart kann der Farbton dunkler oder heller erscheinen.
- Grosse Stücke (Leintücher, Bettzüge, Tischtücher, usw.) müssen immer einzeln gefärbt werden. Vor dem Färben anfeuchten und zusammen mit dem Kochsalz in die Maschine legen. Die Textilfarbe nach dem Start der Waschmaschine direkt in das Waschmittelfach geben und mit wenig warmem Wasser spülen. Einige Minuten warten, danach das Fixiersalz ebenfalls in das Waschmittelfach geben und mit warmem Wasser spülen.
- Der Färbeprozess erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Der Jeans-Effekt entsteht durch eine spezielle Webart. Das Färben wird diesen Effekt vermindern und vereinheitlichen. Für die schwarzen Jeans empfehlen wir die Beigabe von 3 Gläsern Essig in den letzten 40°C Waschgang nach dem Färben, um Waschlösungsreste zu vermeiden.**
- Für rauh gewordenen Stoff kann beim nächsten Waschgang ein Weichspüler verwendet werden.
- Vergessen Sie nicht Ihren Stoff zuerst mit dem IDEAL Textilentfärbler zu entfärben, wenn Sie einen dunklen Stoff heller färben wollen.

Abhängig von den Marken, den Waschmaschinen, der Temperatur sowie der Wasserhärte, können die erhaltenen Ergebnisse variieren. Sicher für Ihre Waschmaschine, wenn die Maschine sauber, kalkfrei und in gutem Zustand ist.

RICHTIGES TROCKENGEWICHT DER TEXTILIEN, RICHTIGE DOSIERUNG

Dosierung	Trockengewicht	Ergebnis
 + 	bis 400 g	dunkel
	von 400 g bis 800 g	mittel
	von 800 g bis 1600 g	hell

Unabhängig von der Farbdosis immer 500 g Kochsalz pro Waschgang dazugeben. Jeans: 1 Packung reicht aus um 1 mittelgrosse Jeans aufzufrischen.

PFLEGE VON gefärbten Geweben



GEBRUCHSANWEISUNG ZUM FÄRBen IN DER WAsCHMASCHINE

Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen und eine saubere und kalkfreie Waschmaschine zur benutzen. Die trockenen, zu färbenden Textilien wiegen.



- Schneiden Sie an jeder Klarsichtschale (Textilfarbe und Fixierer) eine Ecke ab, so dass eine Öffnung entsteht.



- Zuerst die Klarsichtschalen, **ohne zu entleeren**, in die Trommel legen.



- Diese mit **500g Kochsalz** überdecken, unabhängig von der Farbdosis oder der Menge der zu färbenden Textilien.



- Anschliessend das zuvor angefeuchtete Gewebe locker in die Trommel geben. **Die Maschine auf den längst möglichen Waschgang bei 40°C einstellen (ohne Vorwaschprogramm und kein Öko- oder Sparprogramm). Halten Sie die empfohlene Temperatur von 40°C ein** (bei 30°C: das Resultat wird sehr hell und die Farben sind nicht waschecht; bei 60°C: das Resultat wird zu dunkel).

- Am Ende des Programms die leeren Klarsichtschalen entfernen. Die Wäsche in der Trommel lassen und den gleichen Waschgang bei 40°C mit etwas Waschmittel wiederholen, um die überflüssige Farbe zu entfernen.

- Das gefärbte Gewebe am Schatten oder im Tumbler trocknen.

Die Maschine ist bereit für die nächste Wäsche, aber wir empfehlen Ihnen nach dem Färben einen Waschgang mit dunkler Wäsche.

Gefärbte Gewebe die ersten 2- bis 3-mal (besonders für die Farben Orange, Rot und Türkis) separat mit einem Buntwaschmittel waschen, danach ohne Probleme von Hand oder in der Maschine.



GEBRUCHSANWEISUNG ZUM FÄRBen MIT HANDWÄSCHe

Es wird empfohlen, Handschuhe und Schürze zu tragen.

- Sehr heisses Hahnenwasser, ca. 7 Liter für 400 g trockene zu färbende Textilien, in eine hitzebeständige Pfanne oder Pixex geben. **500 g Kochsalz** und den Inhalt der Klarsichtschalen (Textilfarbe und Fixierer) in das Gefäss leeren.

- Gut vermischen bis sich alles aufgelöst hat. Während des Färbens die Wassertemperatur von 40°C beibehalten.

- Die Textilien mit warmem Wasser nass machen und gut entfaltet in das Färbbad eintauchen. Darauf achten, dass die Textilien komplett mit Wasser bedeckt sind.

- Das Gefäss zudecken und die Textilien während 30 Minuten im Färbbad lassen, alle 2 bis 3 Minuten gut bewegen.

- Textilien aus dem Färbbad nehmen und gut mit Wasser ausspülen, bis das Wasser klar ist.

- Anschliessend die Wäsche in heissem Wasser mit Ihrem Waschmittel waschen und nochmals gründlich ausspülen.

- Gefärbtes Gewebe am Schatten oder im Tumbler trocknen.

- Das Gefäss mit Reinigungsmittel oder falls erforderlich mit verdünntem Javel-Wasser reinigen.

- Die Pfanne oder Pixex können nach gründlicher Reinigung wieder für Lebensmittel verwendet werden.

Achtung: Die Farben von Hand gefärbten Textilien sind weniger intensiv als die in der Waschmaschine gefärbten.